SELECTA MIXX

FIND MUSIC, SELECT A SONG!

नरि्देश पुस्तकि

हनि्दी संस्करण • ओनर बीटा • अक्टूबर 2026

सेटअप, लाइव गीत सुझाव, स्थानीय ऑडयिो और म्यूज़कि वीडयिो हैंडऑफ, इवेंट टेम्पलेट, लाइब्रेरी देखभाल और सुर क्षति सेवा कनेक्शन की व्यावहारकि गाइड।

वर्तमान रलिीज़ स्थतिि

यह गाइड मौजूदा ओनर-बीटा सुवधिाओं का वर्णन करती है। स्थानीय लाइब्रेरी अभी उपलब्ध है। Apple Music, Spotify, TIDAL और रकिॉर्ड-पूल सुवधि ाएँ प्रत्येक प्रदाता की अनुमतऔिर हैंडऑफ नयिमों पर नरि्भर हैं।

त्वरित शुरुआत

Selecta Mixx हर बार नया शुरू होता है और पुराना प्रदर्शन याद किए बिना गीत की प्रतीक्षा करता है।

1 लाइब्रेरी चुनें

MUSIC LIBRARY खोलें, मुख्य संगीत फ़ोल्डर या ड्राइव चुनें और स्कैन करें। सबफ़ोल्डर शामिल हैं; संगीत बदले या अपलोड किए बिना मेटाडेटा और वेवफ़ॉर्म पढ़े जाते हैं।

2 इवेंट चुनें

LOAD TEMPLATE से सेव इवेंट खोलें या EVENT / Template Setup में नया बनाएँ। Wedding, Club, Corporate, Kids/Family, Country और कस्टम टेम्पलेट परिणामों का मार्गदर्शन करते हैं।

3 प्लेबैक शुरू करें

संगत DJ सॉफ़्टवेयर में नया गीत चलाएँ। Serato बिना कंट्रोलर स्थानीय गीत पहचान सकता है; न मिले तो फ़ाइल Currently Playing पर खींचें।

4 गीत चुनें

Best Next Songs में 5, 10, 20, 30, 40 या 50 परिणाम चुनें और योग्य स्थानीय परिणाम DJ सॉफ़्टवेयर में खींचें।

5 नए विचार

MIXX दबाएँ; वही नियम लागू रहेंगे और अगला समूह पृष्ठभूमि में तैयार होगा।

नया सत्र

शुरू होने पर “Please choose a song” दिखता है; पिछला गीत और सुझाव वापस नहीं आते।

मुख्य स्क्रीन

मुख्य नियंत्रण सामने रहते हैं ताकि DJ Settings खोले बिना जल्दी निर्णय ले सके।

Currently Playing

पहचाना या दिया गया स्रोत गीत दिखाता है और BPM, key, energy, genre , audience व duplicate जाँच का आधार बनता है।

Best Next Songs

स्लाइडर 5, 10, 20, 30, 40 या 50 योग्य ट्रैक दिखाता है।

MIXX

मौजूदा नियमों के साथ नया बैच देता है और अगला बैच पहले से तैयार करता है।

GENRE LOCK

बंद: टेम्पलेट के सभी genre। चालू: केवल वर्तमान गीत का genre।

MUSIC VIDEOS

बंद: केवल audio। चालू: संगत local music video भी। यह GENRE LOCK के पास है और चुनाव याद रखता है।

हमेशा उपलब्ध

MUSIC LIBRARY, LOAD TEMPLATE, light/dark, COMPACT और SETTINGS आसानी से उपलब्ध रहते हैं।

मलिान नयिम

पहले सख्त संगीत सीमाएँ लागू होती हैं; फरि ऊर्जा, समय-अनुभूति, लोकप्रयिता और इवेंट संदर्भ से क्रम बनता है।

BPM सीमा

±1, ±2 या ±3 BPM चुनें। यह सख्त अधकितम है; कम परणिाम पर भी स्वतः न हीं बढ़ता।

Key सीमा

circular pitch map में दूरी अधकितम तीन semitone। Key से Camelot औ र classic signature तुरंत बदलें।

Energy और intensity

waveform intensity समान BPM वाले अलग अनुभव के गीत पहचानती है। n ormal, half और double-time केवल ranking सुधारते हैं, सीमाएँ नहीं तोड़ते।

एक गीत, एक वचिार

normalized title और मुख्य artist से एक ही गीत के clean, dirty, remix, e dit और radio रूप दोहराए नहीं जाते।

Audience और version

Match Options में Any, Clean, Dirty या Radio। Corporate और Kids/F amily केवल clean, radio या censored स्वीकार करते हैं।

कम परणिाम क्यों

कम गीत सभी नयिम पूरे करते हैं। GENRE LOCK बंद करें, template, Musi c Location, version और tags जाँचें।

टेम्पलेट

टेम्पलेट सुझावों को इवेंट के अनुकूल रखते हैं; अंतिम निर्णय DJ का रहता है।

सेव और फिर उपयोग

Template Setup में नाम, audience और genre चुनकर सेव करें। LOAD TEMPLATE से वापस खोलें; अनचाहा template हटाएँ।

लचीले genre

एक या दो mix group रखें और genre एक बार लिखें। Dub Plate सहित सूची खोजें या नया genre जोड़ें; वह याद रहेगा।

इवेंट उदाहरण

Wedding, club, country, corporate, kids/family और custom event अलग genre व version नियम उपयोग कर सकते हैं।

Family सुरक्षा

Corporate और Kids/Family केवल clean, radio या censored दिखाते हैं; explicit, dirty और unknown हटते हैं।

स्थानीय style learning

वैकल्पिक learning हर event type के accepted, skipped और played गीत याद रखती है; local रहती है, बंद और reset हो सकती है।

Hover मदद

वैकल्पिक hover निर्देश नियंत्रण समझाते हैं; Settings में चालू या बंद करें।

म्यूज़िक लाइब्रेरी

लाइब्रेरी इंडेक्स दोहराया काम घटाता है और लाइव सुझाव तेज रखता है।

स्कैन और याद

फ़ोल्डर/ड्राइव के सबफ़ोल्डर स्कैन होकर metadata cache होता है; बिना बदले संगीत को हर launch पर पूरा scan नहीं करना पड़ता।

Scan Results

कुल, सफल, skipped और attention वाले गीत देखें। Full Rescan केवल जरूरत पर पूरा index बनाता है।

केवल attention वाले

Rescan Songs Needing Attention सिर्फ़ चिन्हित फ़ाइलें जाँचता है।

Selecta Vault handoff

Library Status / Scan Results से BPM या key रहित फ़ाइल Selecta Vault भेजें; सुधार के बाद Refresh repaired tags करें। संगीत copy या alter नहीं होता।

Music Location

पूरी enabled library, केवल चुनी playlist/crate, या उस playlist/crate को छोड़कर पूरी library चुनें।

Playlist समर्थन

Serato crates, VirtualDJ/djay M3U, Traktor NML और rekordbox XML read-only हैं; DJ library नहीं बदली जाती।

DJ सॉफ़्टवेयर

Selecta Mixx संगत DJ सॉफ़्टवेयर को स्वतः पहचानता है; Settings में ब्रांड चुनना जरूरी नहीं।

Auto detection

Serato local playback बिना controller पहचानता है। VirtualDJ history उपयोग करता है। Traktor, rekordbox और djay local bridge या manual drop उपयोग कर सकते हैं।

Manual विकल्प

auto detection न मिले तो चलती local audio/video फ़ाइल Currently Playing पर खींचें।

Local drag and drop

योग्य local result DJ software में खींचें। असली path/URL दिया जाता है; destination format और deck स्वीकार करने का निर्णय करता है।

Streaming reference

Apple Music परिणाम catalog reference है, downloaded audio नहीं। समर्थित होने पर URL, title, artist और provider ID जाता है; अन्यथा exact search करें।

Deck चुनाव

destination समर्थन करे तो deck 1, 2, 3 या 4 चुनें। Pioneer REV7 या Roland DJ-808 detection के लिए आवश्यक नहीं।

App की सीमा

app suggestion, reference या local path देता है; DRM bypass, stream copy या दूसरे app को media स्वीकारने पर मजबूर नहीं करता।

म्यूज़िक वीडियो

वीडियो पर वही नियम लागू होते हैं और ऑडियो-only DJ के लिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है।

वीडियो चालू करें

GENRE LOCK के पास MUSIC VIDEOS चुनें। पुराना cache पूरा scan नहीं, केवल video background scan शुरू कर सकता है।

वही quality rules

वीडियो भी BPM, key, template, genre, audience, version और duplicate नियम पूरा करता है।

Video drag

local video असली path से drag होता है; destination को video, container और codec support व video mode चाहिए।

समर्थित container

MP4, M4V, MOV, MKV, AVI और WebM; playback DJ software व codec पर निर्भर है।

कोई conversion नहीं

Selecta Mixx video transcode, edit, download या redistribute नहीं करता; केवल user की local files index करता है।

वीडियो न दिखे

toggle, video scan, फ़ाइल, BPM/key tags, Music Location और event rules जाँचें।

सेटगि्स + डसि्प्ले

डसि्प्ले और एक्सेसबिलिटिी नयिंत्रण इंटरफ़ेस को साफ रखते हैं और दूसरी ऐप नहीं ढकते।

Dark और light

Dark mode Jamaican लाल, हरा, काला, पीला; light mode Trinidad सफ़ेद, लाल, काला और नीले accents उपयोग करता है।

Compact mode

लगभग 700×614 window, position याद, Settings उपलब्ध; macOS में system menu bar छपि सकती है।

केवल DJ पर ऊपर

compact/collapsed view केवल active DJ software के ऊपर; अन्य apps इन्हें ढक सकती हैं।

Collapsed tab

छोटे movable लाल tab में collapse करें, सुवधिाजनक जगह रखें और restore के लएि चुनें।

पढ़ने योग्य library

Settings में font size और hover help बदलें।

Language और exit

Settings में English, Spanish, Simplified Chinese, Hindi, Japanese या Korean तुरंत बदलें; choice याद और offline रहती है। app का X पूरी तरह quit करता है।

स्रोत + रपिोर्ट

बाहरी सेवाएँ वैकल्पकि हैं और हर प्रदाता की व्यावसायकि शर्तों व तकनीकी अनुमतयिों पर नर्भिर हैं।

स्रोत

drives, Apple Music, Spotify और TIDAL अलग प्रबंधति हैं। commercia l enablement provider API और approval पर नर्भिर है।

Apple Music

Connect browser approval और secure vault उपयोग करता है; Discon nect session हटाता है। commercial customer को developer key नहीं देनी चाहएि।

Spotify, TIDAL और pools

लखिति commercial approval व production access तक approval gat e के पीछे रहते हैं; unauthorized catalog scraping नहीं।

Popularity

Popularity Boost local play history और provider-approved chart da ta जोड़ सकता है; unauthorized scraping नहीं।

Played Missing Songs PDF

Build My Crate केवल वास्तव में played non-local recommendations export करता है; local/unplayed हटते हैं, duplicates count के साथ मलिते हैं, music download नहीं होता।

सात दनि cleanup

temporary PDF सात दनि में expire; Save a Copy permanent file बना ता है। beta feedback में song title, path या token नहीं।

समस्या समाधान

पूरी लाइब्रेरी फिर स्कैन करने या संगीत नियम बदलने से पहले ये जाँच करें।

Current song नहीं

app खुलने के बाद नया play शुरू करें या local file Currently Playing पर drag करें।

बहुत कम suggestions

GENRE LOCK बंद करें, Music Location, template, version और BPM/key tags जाँचें; ±3 BPM व तीन semitone सीमा बनी रहती है।

Drag नहीं चलता

local file मौजूद और destination format समर्थित हो। video mode चालू करें; Apple के लिए दोनों apps signed in और handoff supported हों।

धीमे results

initial analysis पूरा होने दें, cache रखें, attention-only rescan करें और multiple Selecta Mixx copies न चलाएँ।

Local formats

Audio: MP3, M4A, AAC, WAV, AIFF/AIF, FLAC, OGG, OPUS, WMA जहाँ supported। Video: MP4, M4V, MOV, MKV, AVI, WebM।

जिम्मेदार उपयोग

Selecta Mixx music/video bundle, copy या download नहीं करता। DJ lawful subscription, purchase, performance rights और licenses के लिए जिम्मेदार है।